

SAP ABAP table MCCAUFV {Document Table Structure of Order Header with SUPKZ}

MCCAUFV-AENNR = AENR-AENNR		0..N	AENR MANDT [CLNT (3)] AENNR [CHAR (12)]
MCCAUFV-PAENR = AENR-AENNR		0..N	AENNR [CHAR (12)]
MCCAUFV-SAENR = AENR-AENNR		0..N	ANLA MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] ANLN1 [CHAR (12)] ANLN2 [CHAR (4)]
MCCAUFV-ANLUN = ANLA-ANLN2		0..N	
MCCAUFV-ANLNR = ANLH-ANLN1		0..N	ANLH MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] ANLN1 [CHAR (12)]
MCCAUFV-AUFNR = AUFK-AUFNR		0..N	AUFK MANDT [CLNT (3)] AUFNR [CHAR (12)]
MCCAUFV-DAUFN = AUFK-AUFNR		0..N	
MCCAUFV-IAUFNR = AUFK-AUFNR		0..N	
MCCAUFV-LAUFN = AUFK-AUFNR		0..N	CEPC MANDT [CLNT (3)] PRCTR [CHAR (10)] DATBI [DATS (8)] KOKRS [CHAR (4)]
MCCAUFV-LKNOT = AUFK-AUFNR		0..N	
MCCAUFV-MAUFNR = AUFK-AUFNR		0..N	CRID MANDT [CLNT (3)] OBJTY [CHAR (8)] OBJID [NUMC (8)]
MCCAUFV-REFNR = AUFK-AUFNR		0..N	
MCCAUFV-RKNOT = AUFK-AUFNR		0..N	CSKS MANDT [CLNT (3)] KOKRS [CHAR (4)] KOSTL [CHAR (10)] DATBI [DATS (8)]
MCCAUFV-PRCTR = CEPC-PRCTR		0..N	
MCCAUFV-GEWRK = CRID-OBJID		0..N	EQUI MANDT [CLNT (3)] EQUNR [CHAR (18)]
MCCAUFV-PPSID = CRID-OBJID		0..N	
MCCAUFV-RSHID = CRID-OBJID		0..N	IFLOT MANDT [CLNT (3)] TPLNR [CHAR (30)]
MCCAUFV-RSNID = CRID-OBJID		0..N	
MCCAUFV-AKSTL = CSKS-KOSTL		0..N	ILOA MANDT [CLNT (3)] ILOAN [CHAR (12)]
MCCAUFV-KOSTL = CSKS-KOSTL		0..N	
MCCAUFV-EQUNR = EQUI-EQUNR		0..N	KBKO MANDT [CLNT (3)] BEDID [NUMC (12)]
MCCAUFV-TPLNR = IFLOT-TPLNR		0..N	
MCCAUFV-ILOAN = ILOA-ILOAN		0..N	KNA1 MANDT [CLNT (3)] KUNNR [CHAR (10)]
MCCAUFV-BEDID = KBKO-BEDID		0..N	
MCCAUFV-GROID = KBKO-BEDID		0..N	
MCCAUFV-RATID = KBKO-BEDID		0..N	MAKV MANDT [CLNT (3)] MATNR [CHAR (18)] WERKS [CHAR (4)] CSPLIT [CHAR (4)]
MCCAUFV-KUNUM = KNA1-KUNNR		0..N	
MCCAUFV-CSPLIT = MAKV-CSPLIT		0..N	MARA MANDT [CLNT (3)] MATNR [CHAR (18)]
MCCAUFV-BAUTL = MARA-MATNR		0..N	
MCCAUFV-MATNR = MARA-MATNR		0..N	MPLA MANDT [CLNT (3)] WARPL [CHAR (12)]
MCCAUFV-M_BAUGR = MARA-MATNR		0..N	
MCCAUFV-PLNBEZ = MARA-MATNR		0..N	ONR00 MANDT [CLNT (3)] OBJNR [CHAR (22)]
MCCAUFV-STLBEZ = MARA-MATNR		0..N	
MCCAUFV-WARPL = MPLA-WARPL		0..N	PKHD MANDT [CLNT (3)] PKNUM [CHAR (7)]
MCCAUFV-OBJNR = ONR00-OBJNR		0..N	
MCCAUFV-PKNUM = PKHD-PKNUM		0..N	PRPS MANDT [CLNT (3)] PSPNR [NUMC (8)]
MCCAUFV-PROID = PRPS-PSPNR		0..N	
MCCAUFV-PROJN = PRPS-PSPNR		0..N	QALS MANDANT [CLNT (3)] PRUEFLOS [NUMC (12)]
MCCAUFV-PSPEL = PRPS-PSPNR		0..N	
MCCAUFV-PRUEFLOS = QALS-PRUEFLOS		0..N	QMEL MANDT [CLNT (3)] QMNUM [CHAR (12)]
MCCAUFV-QMNUM = QMEL-QMNUM		0..N	
MCCAUFV-ARSNR = RESB-RSNUM		0..N	RESB MANDT [CLNT (3)] RSNUM [NUMC (10)] RSPOS [NUMC (4)] RSART [CHAR (1)]
MCCAUFV-RSNUM = RESB-RSNUM		0..N	
MCCAUFV-MANDT = T000-MANDT		0..N	T000 MANDT [CLNT (3)]
MCCAUFV-ABUKR = T001-BUKRS		0..N	
MCCAUFV-BUKRS = T001-BUKRS		0..N	T001 MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)]
MCCAUFV-IBUKRS = T001-BUKRS		0..N	
MCCAUFV-SOWRK = T001W-WERKS		0..N	T001W MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)]
MCCAUFV-SWERK = T001W-WERKS		0..N	
MCCAUFV-VAWRK = T001W-WERKS		0..N	T0030 CLIENT [CLNT (3)] AUART [CHAR (4)]
MCCAUFV-WERKS = T001W-WERKS		0..N	
MCCAUFV-AUART = T0030-AUART		0..N	T006 MANDT [CLNT (3)] MSEHI [UNIT (3)]
MCCAUFV-NWART = T0030-AUART		0..N	
MCCAUFV-BMEINS = T006-MSEHI		0..N	T024A MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] FEVOR [CHAR (3)]
MCCAUFV-FB_LZEIH = T006-MSEHI		0..N	
MCCAUFV-GAUEH = T006-MSEHI		0..N	T024D MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] DISPO [CHAR (3)]
MCCAUFV-PLNME = T006-MSEHI		0..N	
MCCAUFV-SBMEH = T006-MSEHI		0..N	T024F MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] FEVOR [CHAR (3)]
MCCAUFV-APGRP = T024A-FEVOR		0..N	
MCCAUFV-PLGRP = T024A-FEVOR		0..N	T024I MANDT [CLNT (3)] IWERK [CHAR (4)] INGRP [CHAR (3)]
MCCAUFV-DISPO = T024D-DISPO		0..N	
MCCAUFV-VERAN = T024D-DISPO		0..N	T087I MANDT [CLNT (3)] IZWEK [CHAR (2)]
MCCAUFV-FEVOR = T024F-FEVOR		0..N	
MCCAUFV-INGPR = T024I-INGRP		0..N	T087K MANDT [CLNT (3)] UMWKZ [CHAR (5)]
MCCAUFV-IZWEK = T087I-IZWEK		0..N	
MCCAUFV-UMWKZ = T087K-UMWKZ		0..N	T352R MANDT [CLNT (3)] IWERK [CHAR (4)] REVNR [CHAR (8)]
MCCAUFV-REVNR = T352R-REVNR		0..N	
MCCAUFV-ILART = T353I-ILART		0..N	T353I MANDT [CLNT (3)] ILART [CHAR (3)]
MCCAUFV-PRIOK = T356-PRIOK		0..N	
MCCAUFV-ARTPR = T356A-ARTPR		0..N	T356 MANDT [CLNT (3)] ARTPR [CHAR (2)] PRIOK [CHAR (1)]
MCCAUFV-BEBER = T357-BEBER		0..N	T356A MANDT [CLNT (3)] ARTPR [CHAR (2)]
MCCAUFV-ANLZU = T357M-ANLZU		0..N	T357 MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] BEBER [CHAR (3)]
MCCAUFV-ABCKZ = T370C-ABCKZ		0..N	T357M MANDT [CLNT (3)] ANLZU [CHAR (1)]
MCCAUFV-IWERK = T399I-IWERK		0..N	T370C MANDT [CLNT (3)] ABCKZ [CHAR (1)]
MCCAUFV-PVERW = T411-VERWE		0..N	T399I MANDT [CLNT (3)] IWERK [CHAR (4)]
MCCAUFV-STLST = T415S-STLST		0..N	T411 MANDT [CLNT (3)] VERWE [CHAR (3)]
MCCAUFV-STLAN = T416-STLAN		0..N	T415S MANDT [CLNT (3)] STLST [NUMC (2)]
MCCAUFV-FHORI = T436A-FHORI		0..N	T416 MANDT [CLNT (3)] STLAN [CHAR (1)]
MCCAUFV-PRREG = T441R-PRREG		0..N	T436A MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] FHORI [CHAR (3)]
MCCAUFV-TERKZ = T482-TERMKZ		0..N	T441R MANDT [CLNT (3)] PRREG [CHAR (2)]
MCCAUFV-TRKZP = T482-TERMKZ		0..N	T482 MANDT [CLNT (3)] TERMKZ [CHAR (1)]
MCCAUFV-STORT = T499S-STAND		0..N	T499S MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] STAND [CHAR (10)]
MCCAUFV-KAPPL = T681A-KAPPL		0..N	T681A KAPPL [CHAR (2)]
MCCAUFV-KVEWE = T681V-KVEWE		0..N	T681V KVEWE [CHAR (1)]
MCCAUFV-CHSCH = T683-KALSM		0..N	T683 MANDT [CLNT (3)] KVEWE [CHAR (1)] KAPPL [CHAR (2)] KALSM [CHAR (6)]
MCCAUFV-KALSM = T683-KALSM		0..N	
MCCAUFV-PLVAR = T778P-PLVAR		0..N	T778P MANDT [CLNT (3)] PLVAR [CHAR (2)]
MCCAUFV-JV_JIBCL = T8J6A-CLASS		0..N	T8J6A MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] CLASS [CHAR (3)]
MCCAUFV-JV_JIBSA = T8J6C-SUBCLASS		0..N	T8J6C MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] CLASS [CHAR (3)] SUBCLASS [CHAR (5)]
MCCAUFV-ETYPE = T8JG-ETYPE		0..N	
MCCAUFV-RECID = T8JJ-RECID		0..N	T8JG MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] VNAME [CHAR (6)] ETYPE [CHAR (3)] FDATE [NUMC (8)]
MCCAUFV-VNAME = T8JJ-VNAME		0..N	T8JJ MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] RECID [CHAR (2)]
MCCAUFV-SIZECL = TAI5F-SIZECL		0..N	T8JV MANDT [CLNT (3)] BUKRS [CHAR (4)] VNAME [CHAR (6)]
MCCAUFV-IVPRO = TAPRF-IVPRO		0..N	TAIF5 MANDT [CLNT (3)] SIZECL [CHAR (2)]
MCCAUFV-BEMOT = TBMOT-BEMOT		0..N	TAPRF MANDT [CLNT (3)] IVPRO [CHAR (6)]
MCCAUFV-KAPVERSA = TC36-VERSN		0..N	TBMOT MANDT [CLNT (3)] BEMOT [CHAR (2)]
MCCAUFV-PLNTY = TCA01-PLNTY		0..N	TC36 MANDT [CLNT (3)] VERSN [NUMC (2)]
MCCAUFV-PLNAW = TCA09-PLNAW		0..N	TCA01 MANDT [CLNT (3)] PLNTY [CHAR (1)]
MCCAUFV-KLVAR = TCK03-KLVAR		0..N	TCA09 MANDT [CLNT (3)] PLNAW [CHAR (1)]
MCCAUFV-KLVARP = TCK03-KLVAR		0..N	TCK03 MANDT [CLNT (3)] KLVAR [CHAR (4)]
MCCAUFV-PROFID = TCN41-PROFIDNETZ		0..N	TCN41 MANDT [CLNT (3)] PLNAW [CHAR (1)] PROFIDNETZ [CHAR (7)]
MCCAUFV-SFCPF = TC043-CO_PRODPRF		0..N	TC043 MANDT [CLNT (3)] WERKS [CHAR (4)] CO_PRODPRF [CHAR (6)]
MCCAUFV-WAERS = TCURC-WAERS		0..N	TCURC MANDT [CLNT (3)] WAERS [CUKY (5)]
MCCAUFV-CALID = TFACD-IDENT		0..N	TFACD IDENT [CHAR (2)]
MCCAUFV-FUNC_AREA = TFKB-FKBER		0..N	TFKB MANDT [CLNT (3)] FKBER [CHAR (16)]
MCCAUFV-GSBER = TGSB-GSBER		0..N	TGSB MANDT [CLNT (3)] GSBER [CHAR (4)]
MCCAUFV-STATS = TJ20-STSMA		0..N	TJ20 MANDT [CLNT (3)] STSMA [CHAR (8)]
MCCAUFV-IKOKRS = TKA01-KOKRS		0..N	TKA01 MANDT [CLNT (3)] KOKRS [CHAR (4)]
MCCAUFV-KOKRS = TKA01-KOKRS		0..N	
MCCAUFV-ABGSL = TKKAA-ABGSL		0..N	TKKAA MANDT [CLNT (3)] ABGSL [CHAR (6)]
MCCAUFV-ABKRS = TKO08-ABKRS		0..N	TKO08 CLIENT [CLNT (3)] KOKRS [CHAR (4)] ABKRS [NUMC (2)]
MCCAUFV-AWSLS = TKV01-AWSLS		0..N	TKV01 MANDT [CLNT (3)] AWOBA [CHAR (2)] AWSLS [CHAR (6)]
MCCAUFV-SPART = TSPA-SPART		0..N	TSPA MANDT [CLNT (3)] SPART [CHAR (2)]
MCCAUFV-TXJCD = TTXJ-TXJCD		0..N	TTXJ MANDT [CLNT (3)] KALSM [CHAR (6)] TXJCD [CHAR (15)]
MCCAUFV-VKORG = TVKO-VKORG		0..N	TVKO MANDT [CLNT (3)] VKORG [CHAR (4)]
MCCAUFV-VTWEG = TVTW-VTWEG		0..N	TVTW MANDT [CLNT (3)] VTWEG [CHAR (2)]
MCCAUFV-KDAUF_AUFK = VBUK-VBELN		0..N	VBUK MANDT [CLNT (3)] VBELN [CHAR (10)]