SAP ABAP table EAMS_S_BO_PRT_HEADER {EAMS PRT master data}

EAMS_S_BO_PRT_HEADER
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *OBJID* [NUMC (8)]
- *FHMAR* [CHAR (1)]
- *OBJID_V* [NUMC (8)]
- *AENNR* [CHAR (12)]
- *BRGRU* [CHAR (4)]
- *STATUS* [CHAR (2)]
- *STOWK* [CHAR (4)]
- *STORT* [CHAR (10)]
- *BASEH* [UNIT (3)]
- *STEUF* [CHAR (4)]
- *FGRU1* [CHAR (4)]
- *FGRU2* [CHAR (4)]
- *PLANV* [CHAR (3)]
- *KTSCH* [CHAR (7)]
- *BZOFFB* [CHAR (2)]
- *EHOFFB* [UNIT (3)]
- *BZOFFE* [CHAR (2)]
- *EHOFFE* [UNIT (3)]
- *MGFORM* [CHAR (6)]
- *EWFORM* [CHAR (6)]
- *PAR01* [CHAR (6)]
- *PAR02* [CHAR (6)]
- *PAR03* [CHAR (6)]
- *PAR04* [CHAR (6)]
- *PAR05* [CHAR (6)]
- *PAR06* [CHAR (6)]
- *PARU1* [UNIT (3)]
- *PARU2* [UNIT (3)]
- *PARU3* [UNIT (3)]
- *PARU4* [UNIT (3)]
- *PARU5* [UNIT (3)]
- *PARU6* [UNIT (3)]
- *FHWRK* [CHAR (4)]
- *MATNR* [CHAR (18)]
- *DOKAR* [CHAR (3)]
- *DOKNR* [CHAR (25)]
- *EQUNR* [CHAR (18)]
- *MMSTA* [CHAR (2)]
- *DOKST* [CHAR (2)]
- *DOKAS* [CHAR (12)]
- *EQSTO* [CHAR (22)]
- *EQTYP* [CHAR (1)]
- *EQWPL* [CHAR (12)]
- *EQPNT* [CHAR (12)]
- *MSEHI* [UNIT (3)]
- *MEINS* [UNIT (3)]
- *SAFETY_CHAR* [CHAR (1)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-AENNR = AENR-AENNR (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-DOKAS = AENR-AENNR (0..N)

AENR
- *MANDT* [CLNT (3)]
- AENNR [CHAR (12)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-OBJID = CRID-OBJID ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-OBJID_V = CRID-OBJID (0..N)

CRID
- *MANDT* [CLNT (3)]
- OBJTY [CHAR (2)]
- OBJID [NUMC (8)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-DOKNR = DRAW-DOKNR (0..N)

DRAW
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *DOKAR* [CHAR (3)]
- DOKNR [CHAR (25)]
- DOKVR [CHAR (2)]
- DOKTL [CHAR (3)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-SAFETY_CHAR = EAMWS_SAF_CHAR-SAFETY_CHAR (0..N)

EAMWS_SAF_CHAR
- MANDT [CLNT (3)]
- SAFETY_CHAR [CHAR (1)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EQUNR = EQUI-EQUNR (0..N)

EQUI
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EQUNR [CHAR (18)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EQPNT = IMPTT-POINT (0..N)

IMPTT
- *MANDT* [CLNT (3)]
- POINT [CHAR (12)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MATNR = MARA-MATNR (0..N)

MARA
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MATNR [CHAR (18)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EQWPL = MPLA-WARPL (0..N)

MPLA
- *MANDT* [CLNT (3)]
- WARPL [CHAR (12)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EQSTO = ONR00-OBJNR (0..N)

ONR00
- *MANDT* [CLNT (3)]
- OBJNR [CHAR (22)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MANDT = T000-MANDT (1)

T000
- MANDT [CLNT (3)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-FHWRK = T001W-WERKS (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-STOWK = T001W-WERKS (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-BASEH = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EHOFFB = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EHOFFE = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MEINS = T006-MSEHI ({0,1})

T001W
- *MANDT* [CLNT (3)]
- WERKS [CHAR (4)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MSEHI = T006-MSEHI (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU1 = T006-MSEHI (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU2 = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU3 = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU4 = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU5 = T006-MSEHI ({0,1})

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PARU6 = T006-MSEHI ({0,1})

T006
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MSEHI [UNIT (3)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MMSTA = T141-MMSTA (0..N)

T141
- MANDT [CLNT (3)]
- MMSTA [CHAR (2)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EQTYP = T370T-EQTYP (0..N)

T370T
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EQTYP [CHAR (1)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-KTSCH = T435-VLSCH (0..N)

T435
- *MANDT* [CLNT (3)]
- VLSCH [CHAR (7)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-STORT = T499S-STAND (0..N)

T499S
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- STAND [CHAR (10)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-BRGRU = TBRG-BRGRU (0..N)

TBRG
- MANDT [CLNT (3)]
- BROBJ [CHAR (10)]
- BRGRU [CHAR (4)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR01 = TC20-PARID (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR02 = TC20-PARID (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR03 = TC20-PARID (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR04 = TC20-PARID (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR05 = TC20-PARID (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PAR06 = TC20-PARID (0..N)

TC20
- *MANDT* [CLNT (3)]
- PARID [CHAR (6)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-PLANV = TC23-PLANV (0..N)

TC23
- *MANDT* [CLNT (3)]
- PLANV [CHAR (3)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-EWFORM = TC25-IDENT (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-MGFORM = TC25-IDENT (0..N)

TC25
- *MANDT* [CLNT (3)]
- IDENT [CHAR (6)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-BZOFFB = TCA54-BZOFF (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-BZOFFE = TCA54-BZOFF (0..N)

TCA54
- BZOFF [CHAR (2)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-FHMAR = TCF02-FHMAR (0..N)

TCF02
- FHMAR [CHAR (1)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-STATUS = TCF04-STATUS (0..N)

TCF04
- *MANDT* [CLNT (3)]
- STATUS [CHAR (2)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-STEUF = TCF10-STEUF (0..N)

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-FGRU1 = TCF12-FGRUA (0..N)

TCF10
- *MANDT* [CLNT (3)]
- STEUF [CHAR (4)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-FGRU2 = TCF12-FGRUA (0..N)

TCF12
- *MANDT* [CLNT (3)]
- FGRUA [CHAR (4)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-DOKAR = TDWA-DOKAR (0..N)

TDWA
- *MANDT* [CLNT (3)]
- DOKAR [CHAR (3)]

EAMS_S_BO_PRT_HEADER-DOKST = TDWS-DOKST (0..N)

TDWS
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *DOKAR* [CHAR (3)]
- DOKST [CHAR (2)]