SAP ABAP table QMEL {Quality Notification}

QMEL-/SAPSMOSS/ADDID = /SAPSMOSS/ADDID-R3ADDID

_SAPSMOSS_ADDID
MANDT [CLNT (3)]
R3ADDID [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/ADDREL = /SAPSMOSS/ADDRL-R3ADDREL

_SAPSMOSS_ADDRL
MANDT [CLNT (3)]
R3ADDREL [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/DBSYS = /SAPSMOSS/DBSY-DBSYS

_SAPSMOSS_DBSY
MANDT [CLNT (3)]
DBSYS [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/FRONT = /SAPSMOSS/FRNT-FRONTEND

_SAPSMOSS_FRNT
MANDT [CLNT (3)]
FRONTEND [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/INSTN = /SAPSMOSS/INSTN-R3INSTN

_SAPSMOSS_INSTN
MANDT [CLNT (3)]
R3INSTN [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/OSSYS = /SAPSMOSS/OSYS-OSSYS

_SAPSMOSS_OSYS
MANDT [CLNT (3)]
OSSYS [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/REL = /SAPSMOSS/REL-R3REL

_SAPSMOSS_REL
MANDT [CLNT (3)]
R3REL [CHAR (10)]

QMEL-/SAPSMOSS/STATUS = /SAPSMOSS/STAT-STATUS

_SAPSMOSS_STAT
STATUS [CHAR (1)]

QMEL-/SAPSMOSS/SYSTYP = /SAPSMOSS/SYST-R3SYSTYPE

_SAPSMOSS_SYST
MANDT [CLNT (3)]
R3SYSTYPE [CHAR (1)]

QMEL-AUFNR = AUFK-AUFNR

AUFK
MANDT [CLNT (3)]
AUFNR [CHAR (12)]

QMEL-COAUFNR = AUFK-AUFNR

QMEL-FERTAUFNR = AUFK-AUFNR

CRID
MANDT [CLNT (3)]
OBJTY [CHAR (2)]
OBJID [NUMC (8)]

QMEL-ARBPL = CRID-OBJID

QMEL-EBELN = EKKO-EBELN

EKKO
MANDT [CLNT (3)]
EBELN [CHAR (10)]

QMEL-EBELP = EKPO-EBELP

EKPO
MANDT [CLNT (3)]
EBELN [CHAR (10)]
EBELP [NUMC (5)]

QMEL-KUNUM = KNA1-KUNNR

KNA1
MANDT [CLNT (3)]
KUNNR [CHAR (10)]

QMEL-HERSTELLER = LFA1-LIFNR

LFA1
MANDT [CLNT (3)]
LIFNR [CHAR (10)]

QMEL-LIFNUM = LFA1-LIFNR

QMEL-QWNUM = QMEL-QMNUM

QMEL
MANDT [CLNT (3)]
QMNUM [CHAR (12)]
QMART [CHAR (2)]
ARTPR [CHAR (2)]
PRIOK [CHAR (1)]
WAERS [CUKY (5)]
AUFNR [CHAR (12)]
VERID [CHAR (4)]
RM_MATNR [CHAR (18)]
RM_WERKS [CHAR (4)]
SA_AUFNR [CHAR (12)]
MATNR [CHAR (18)]
MATKL [CHAR (9)]
PRDHA [CHAR (18)]
KUNUM [CHAR (10)]
OBJNR [CHAR (22)]
RBNR [CHAR (9)]
LIFNUM [CHAR (10)]
VBELN [CHAR (10)]
SPART [CHAR (2)]
VKORG [CHAR (4)]
VTWEG [CHAR (2)]
MAWERK [CHAR (4)]
QMKAT [CHAR (1)]
QMGRP [CHAR (8)]
AUSWIRK [CHAR (4)]
TEILEV [CHAR (4)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]
CHARG [CHAR (10)]
LGORTCHARG [CHAR (4)]
HERSTELLER [CHAR (10)]
EMATNR [CHAR (18)]
EKORG [CHAR (4)]
BKGRP [CHAR (3)]
LGORTVORG [CHAR (4)]
FERTAUFNR [CHAR (12)]
EBELN [CHAR (10)]
EBELP [NUMC (5)]
LS_KDAUF [CHAR (10)]
LS_KDPOS [NUMC (6)]
LS_VBELN [CHAR (10)]
LS_POSNR [NUMC (6)]
ARBPL [NUMC (8)]
ARBPLWERK [CHAR (4)]
FEART [CHAR (8)]
MGEIN [UNIT (3)]
COAUFNR [CHAR (12)]
QWNRUM [CHAR (12)]
VKBUR [CHAR (4)]
VKGRP [CHAR (3)]
TSEGTP [CHAR (10)]
TZONSO [CHAR (6)]
_SAPSMOSS_INSTN [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_OSSYS [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_DBSYS [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_REL [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_FRONT [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_SYSTYP [CHAR (1)]
_SAPSMOSS_ADDID [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_ADDREL [CHAR (10)]
_SAPSMOSS_STATUS [CHAR (1)]
PSP_NR [NUMC (8)]
OBJNR_REAL [CHAR (22)]
OBJNR_STAT [CHAR (22)]

QMEL-EMATNR = MARA-MATNR

MARA
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]

QMEL-MATNR = MARA-MATNR

QMEL-CHARG = MCH1-CHARG

MCH1
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
CHARG [CHAR (10)]

QMEL-RM_MATNR = MKAL-MATNR

MKAL
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
WERKS [CHAR (4)]
VERID [CHAR (4)]

QMEL-RM_WERKS = MKAL-WERKS

QMEL-VERID = MKAL-VERID

QMEL-OBJNR = ONR00-OBJNR

ONR00
MANDT [CLNT (3)]
OBJNR [CHAR (22)]

QMEL-OBJNR_REAL = ONR00-OBJNR

QMEL-OBJNR_STAT = ONR00-OBJNR

QAL5
MANDANT [CLNT (3)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]

QMEL-PRUEFLOS = QAL5-PRUEFLOS

QMEL-QMGRP = QPGR-CODEGRUPPE

QPGR
MANDT [CLNT (3)]
KATALOGART [CHAR (2)]
CODEGRUPPE [CHAR (8)]

QMEL-SA_AUFNR = SAFK-AUFNR

SAFK
MANDT [CLNT (3)]
AUFNR [CHAR (12)]

QMEL-MANDT = T000-MANDT

T000
MANDT [CLNT (3)]

QMEL-LGORTCHARG = T001L-LGORT

T001L
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
LGORT [CHAR (4)]

QMEL-LGORTVORG = T001L-LGORT

QMEL-ARBPLWERK = T001W-WERKS

T001W
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]

QMEL-MAWERK = T001W-WERKS

QMEL-MGEIN = T006-MSEHI

T006
MANDT [CLNT (3)]
MSEHI [UNIT (3)]

QMEL-MATKL = T023-MATKL

T023
MANDT [CLNT (3)]
MATKL [CHAR (9)]

QMEL-BKGRP = T024-EKGRP

T024
MANDT [CLNT (3)]
EKGRP [CHAR (3)]

QMEL-EKORG = T024E-EKORG

T024E
MANDT [CLNT (3)]
EKORG [CHAR (4)]

QMEL-PRDHA = T179-PRODH

T179
MANDT [CLNT (3)]
PRODH [CHAR (18)]

QMEL-RBNR = T352B-RBNR

T352B
MANDT [CLNT (3)]
RBNR [CHAR (9)]

QMEL-PRIOK = T356-PRIOK

T356
MANDT [CLNT (3)]
ARTPR [CHAR (2)]
PRIOK [CHAR (1)]

QMEL-ARTPR = T356A-ARTPR

T356A
MANDT [CLNT (3)]
ARTPR [CHAR (2)]

QMEL-WAERS = TCURC-WAERS

TCURC
MANDT [CLNT (3)]
WAERS [CUKY (5)]

QMEL-QMKAT = TQ15-KATALOGART

TQ15
MANDT [CLNT (3)]
KATALOGART [CHAR (2)]

QMEL-QMART = TQ80-QMART

TQ80
MANDT [CLNT (3)]
QMART [CHAR (2)]

QMEL-AUSWIRK = TQ81-AUSWIRK

TQ81
MANDT [CLNT (3)]
AUSWIRK [CHAR (4)]

QMEL-TEILEV = TQ81V-TEILEV

TQ81V
MANDT [CLNT (3)]
TEILEV [CHAR (4)]

QMEL-FEART = TQ86-FEART

TQ86
MANDT [CLNT (3)]
FEART [CHAR (8)]

QMEL-SPART = TSPA-SPART

TSPA
MANDT [CLNT (3)]
SPART [CHAR (2)]

QMEL-TSEGTP = TTSEGTPLH-TEPL

TTSEGTPLH
CLIENT [CLNT (3)]
TEPL [CHAR (10)]

QMEL-TZONSO = TTZZ-TZONE

TTZZ
CLIENT [CLNT (3)]
TZONE [CHAR (6)]

QMEL-VKGRP = TVBVK-VKGRP

TVBVK
MANDT [CLNT (3)]
VKBUR [CHAR (4)]
VKGRP [CHAR (3)]

QMEL-VKBUR = TVKBZ-VKBUR

TVKBZ
MANDT [CLNT (3)]
VKORG [CHAR (4)]
VTWEG [CHAR (2)]
SPART [CHAR (2)]
VKBUR [CHAR (4)]

QMEL-VKORG = TVKO-VKORG

TVKO
MANDT [CLNT (3)]
VKORG [CHAR (4)]

QMEL-VTWEG = TVTW-VTWEG

TVTW
MANDT [CLNT (3)]
VTWEG [CHAR (2)]

QMEL-LS_KDAUF = VBUK-VBELN

QMEL-LS_VBELN = VBUK-VBELN

VBUK
MANDT [CLNT (3)]
VBELN [CHAR (10)]

QMEL-VBELN = VBUK-VBELN

QMEL-LS_KDPOS = VBUP-POSNR

VBUP
MANDT [CLNT (3)]
VBELN [CHAR (10)]
POSNR [NUMC (6)]

QMEL-LS_POSNR = VBUP-POSNR