SAP ABAP table STRKANBANBOARDALV {Display Kanbanboard Accessible}

**STRKANBANBOARDALV**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *MATNR* [CHAR (18)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- *PRVBE* [CHAR (10)]
- *VERID* [CHAR (4)]
- *RGVER* [CHAR (3)]
- *PKOSA* [CHAR (12)]
- *PKSTE* [CHAR (4)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- *LGTYP* [CHAR (3)]
- *LGPLA* [CHAR (10)]
- *PKSTF* [CHAR (4)]
- *PKSTU* [CHAR (4)]
- *LIFNR* [CHAR (10)]
- *EKORG* [CHAR (4)]
- *EBELN* [CHAR (10)]
- *EBELP* [NUMC (5)]
- *PKBHT* [CHAR (18)]
- *UMLGO* [CHAR (4)]
- *MEINS* [UNIT (3)]
- *PKUMW* [CHAR (4)]
- *PKSFG* [CHAR (4)]
- *KCPRF* [CHAR (4)]
- *VBELN* [CHAR (10)]
- *PABPRF* [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PKOSA = AUFK-AUFNR (0..N)

**AUFK**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- AUFNR [CHAR (12)]

STRKANBANBOARDALV-PABPRF = CPABPRF-PABPRF (0..N)

**CPABPRF**
- MANDT [CLNT (3)]
- PABPRF [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-EBELN = EKKO-EBELN (0..N)

**EKKO**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EBELN [CHAR (10)]

STRKANBANBOARDALV-EBELP = EKPO-EBELP (0..N)

**EKPO**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *EBELN* [CHAR (10)]
- EBELP [NUMC (5)]

STRKANBANBOARDALV-LGPLA = LAGP-LGPLA (0..N)

**LAGP**
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- *LGTYP* [CHAR (3)]
- LGPLA [CHAR (10)]

STRKANBANBOARDALV-LIFNR = LFA1-LIFNR (0..N)

**LFA1**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- LIFNR [CHAR (10)]

STRKANBANBOARDALV-MATNR = MARA-MATNR (0..N)

**MARA**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MATNR [CHAR (18)]

STRKANBANBOARDALV-PKBHT = MARA-MATNR (0..N)

STRKANBANBOARDALV-VERID = MKAL-VERID (0..N)

**MKAL**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *MATNR* [CHAR (18)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- VERID [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PRVBE = PVBE-PRVBE (0..N)

**PVBE**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- PRVBE [CHAR (10)]

STRKANBANBOARDALV-MANDT = T000-MANDT (1 — 0..N)

**T000**
- MANDT [CLNT (3)]

STRKANBANBOARDALV-UMLGO = T001L-LGORT (0..N — 0..N)

**T001L**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- LGORT [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PKUMW = T001W-WERKS (1 — 0..N)

STRKANBANBOARDALV-WERKS = T001W-WERKS (1 — 0..N)

**T001W**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- WERKS [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-MEINS = T006-MSEHI (0..N — 0..N)

**T006**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MSEHI [UNIT (3)]

STRKANBANBOARDALV-RGVER = T024D-DISPO (0..N — 0..N)

**T024D**
- MANDT [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- DISPO [CHAR (3)]

STRKANBANBOARDALV-EKORG = T024E-EKORG (1 — 0..N)

**T024E**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EKORG [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-LGNUM = T300-LGNUM (0..N)

**T300**
- MANDT [CLNT (3)]
- LGNUM [CHAR (3)]

STRKANBANBOARDALV-LGTYP = T301-LGTYP (0..N)

**T301**
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- LGTYP [CHAR (3)]

STRKANBANBOARDALV-PKSTE = TPK01-PKSTE (0..N)

**TPK01**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- PKSTE [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PKSTF = TPK02-PKSTF (0..N)

**TPK02**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- PKSTF [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PKSTU = TPK03-PKSTU (0..N)

**TPK03**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- PKSTU [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-KCPRF = TPKBP-KCPRF (0..N)

**TPKBP**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- KCPRF [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-PKSFG = TPKSF-PKSFG (0..N)

**TPKSF**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- PKSFG [CHAR (4)]

STRKANBANBOARDALV-VBELN = VBUK-VBELN (0..N)

**VBUK**
- *MANDT* [CLNT (3)]
- VBELN [CHAR (10)]