SAP ABAP table CORUF {Input/output fields for order confirmations}


CORUF
AUFNR [CHAR (12)]
WERKS [CHAR (4)]
DISPO [CHAR (3)]
PLGRP [CHAR (3)]
MATNR [CHAR (18)]
VGE01 [UNIT (3)]
VGE02 [UNIT (3)]
VGE03 [UNIT (3)]
VGE04 [UNIT (3)]
VGE05 [UNIT (3)]
VGE06 [UNIT (3)]
PS_PROJD [NUMC (8)]
PS_PROJE [NUMC (8)]
FEVOR [CHAR (3)]
KAPAR [CHAR (3)]
EQUNR [CHAR (18)]
TPLNR [CHAR (30)]
SPRE1 [UNIT (3)]
SLE01 [UNIT (3)]
SLE02 [UNIT (3)]
SLE03 [UNIT (3)]
SLE04 [UNIT (3)]
SLE05 [UNIT (3)]
SLE06 [UNIT (3)]
AUFK
MANDT [CLNT (3)]
AUFNR [CHAR (12)]
EQUI
MANDT [CLNT (3)]
EQUNR [CHAR (18)]
IFLOT
MANDT [CLNT (3)]
TPLNR [CHAR (30)]
MARA
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
PROJ
MANDT [CLNT (3)]
PSPNR [NUMC (8)]
PRPS
MANDT [CLNT (3)]
PSPNR [NUMC (8)]
T001W
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
T006
MANDT [CLNT (3)]
MSEHI [UNIT (3)]
T024A
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
FEVOR [CHAR (3)]
T024D
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
DISPO [CHAR (3)]
T024F
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
FEVOR [CHAR (3)]
TC26
MANDT [CLNT (3)]
KAPAR [CHAR (3)]
CORUF-AUFNR = AUFK-AUFNR
CORUF-EQUNR = EQUI-EQUNR
CORUF-TPLNR = IFLOT-TPLNR
CORUF-MATNR = MARA-MATNR
CORUF-PS_PROJD = PROJ-PSPNR
CORUF-PS_PROJE = PRPS-PSPNR
CORUF-WERKS = T001W-WERKS
CORUF-SLE01 = T006-MSEHI
CORUF-SLE02 = T006-MSEHI
CORUF-SLE03 = T006-MSEHI
CORUF-SLE04 = T006-MSEHI
CORUF-SLE05 = T006-MSEHI
CORUF-SLE06 = T006-MSEHI
CORUF-SPRE1 = T006-MSEHI
CORUF-VGE01 = T006-MSEHI
CORUF-VGE02 = T006-MSEHI
CORUF-VGE03 = T006-MSEHI
CORUF-VGE04 = T006-MSEHI
CORUF-VGE05 = T006-MSEHI
CORUF-VGE06 = T006-MSEHI
CORUF-PLGRP = T024A-FEVOR
CORUF-DISPO = T024D-DISPO
CORUF-FEVOR = T024F-FEVOR
CORUF-KAPAR = TC26-KAPAR
1
0..N
0..N
0..N