SAP ABAP table HCMT_BSP_PA_DE_R0001 {Single Screen Infotype 0001 PSG}


HCMT_BSP_PA_DE_R0001
BUKRS [CHAR (4)]
WERKS [CHAR (4)]
BTRTL [CHAR (4)]
KOSTL [CHAR (10)]
GSBER [CHAR (4)]
PERSG [CHAR (1)]
ABKRS [CHAR (2)]
PERSK [CHAR (2)]
ANSVH [CHAR (2)]
PLANS [NUMC (8)]
SACHP [CHAR (3)]
SACHZ [CHAR (3)]
STELL [NUMC (8)]
SACHA [CHAR (3)]
ORGEH [NUMC (8)]
VDSK1 [CHAR (14)]
DAKAT [CHAR (2)]
CSKS
MANDT [CLNT (3)]
KOKRS [CHAR (4)]
KOSTL [CHAR (10)]
DATBI [DATS (8)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-KOSTL = CSKS-KOSTL
0..N
T001
MANDT [CLNT (3)]
BUKRS [CHAR (4)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-BUKRS = T001-BUKRS
0..N
T001P
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
BTRTL [CHAR (4)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-BTRTL = T001P-BTRTL
0..N
T500P
MANDT [CLNT (3)]
PERSA [CHAR (4)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-WERKS = T500P-PERSA
0..N
T501
MANDT [CLNT (3)]
PERSG [CHAR (1)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-PERSG = T501-PERSG
0..N
T503K
MANDT [CLNT (3)]
PERSK [CHAR (2)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-PERSK = T503K-PERSK
0..N
T513
MANDT [CLNT (3)]
STELL [NUMC (8)]
ENDDA [DATS (8)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-STELL = T513-STELL
0..N
T526
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
SACHX [CHAR (3)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-SACHA = T526-SACHX
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-SACHP = T526-SACHX
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-SACHZ = T526-SACHX
0..N
T527O
MANDT [CLNT (3)]
HIRAR [CHAR (1)]
ORGKY [CHAR (14)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-VDSK1 = T527O-ORGKY
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-ORGEH = T527X-ORGEH
0..N
T527X
MANDT [CLNT (3)]
SPRSL [LANG (1)]
ORGEH [NUMC (8)]
ENDDA [DATS (8)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-PLANS = T528B-PLANS
0..N
T528B
MANDT [CLNT (3)]
OTYPE [CHAR (2)]
PLANS [NUMC (8)]
ENDDA [DATS (8)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-ANSVH = T542A-ANSVH
0..N
T542A
MANDT [CLNT (3)]
MOLGA [CHAR (2)]
ANSVH [CHAR (2)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-ABKRS = T549A-ABKRS
0..N
T549A
MANDT [CLNT (3)]
ABKRS [CHAR (2)]
HCMT_BSP_PA_DE_R0001-GSBER = TGSB-GSBER
0..N
TGSB
MANDT [CLNT (3)]
GSBER [CHAR (4)]
0..N
1
1
1