SAP ABAP table JKKDVB {Reference Structure for XJKKD / YJKKD}


JKKDVB
MANDT [CLNT (3)]
VBELN [CHAR (10)]
POSNR [NUMC (6)]
KONDA [CHAR (2)]
KDGRP [CHAR (2)]
PLTYP [CHAR (2)]
INCO1 [CHAR (3)]
PERFK [CHAR (2)]
PERRL [CHAR (2)]
KTGRD [CHAR (2)]
FKPER [CHAR (2)]
RCODE [CHAR (4)]
STCEG_L [CHAR (3)]
STBFREI [CHAR (2)]
JKAK
MANDT [CLNT (3)]
VBELN [CHAR (10)]
JKKDVB-VBELN = JKAK-VBELN
0..N
JKAP
MANDT [CLNT (3)]
VBELN [CHAR (10)]
POSNR [NUMC (6)]
JKKDVB-POSNR = JKAP-POSNR
0..N
T000
MANDT [CLNT (3)]
JKKDVB-MANDT = T000-MANDT
0..N
T005
MANDT [CLNT (3)]
LAND1 [CHAR (3)]
JKKDVB-STCEG_L = T005-LAND1
0..N
T151
MANDT [CLNT (3)]
KDGRP [CHAR (2)]
JKKDVB-KDGRP = T151-KDGRP
0..N
T188
MANDT [CLNT (3)]
KONDA [CHAR (2)]
JKKDVB-KONDA = T188-KONDA
0..N
T189
MANDT [CLNT (3)]
PLTYP [CHAR (2)]
JKKDVB-PLTYP = T189-PLTYP
0..N
TFACD
IDENT [CHAR (2)]
JKKDVB-PERRL = TFACD-IDENT
0..N
TINC
MANDT [CLNT (3)]
INCO1 [CHAR (3)]
JKKDVB-INCO1 = TINC-INCO1
0..N
TJFSB
MANDT [CLNT (3)]
STBFREI [CHAR (2)]
JKKDVB-STBFREI = TJFSB-STBFREI
0..N
TJG61
MANDT [CLNT (3)]
IDENT [CHAR (2)]
JKKDVB-PERFK = TJG61-IDENT
0..N
TJK01
MANDT [CLNT (3)]
FKPER [CHAR (2)]
JKKDVB-FKPER = TJK01-FKPER
0..N
TJKRRC
MANDT [CLNT (3)]
RCODE [CHAR (4)]
JKKDVB-RCODE = TJKRRC-RCODE
0..N
TVKT
MANDT [CLNT (3)]
KTGRD [CHAR (2)]
JKKDVB-KTGRD = TVKT-KTGRD
0..N
0..N
0..N
{0,1}
0..N
0..N
0..N
{0,1}
0..N
0..N
0..N