SAP ABAP table MMDA_IM_S_BSEG (table similar to BSEG for MMDA Inventory Analysis)

MMDA_IM_S_BSEG

MANDT	CLNT (3)
BUKRS	CHAR (4)
BSCHL	CHAR (2)
UMSKZ	CHAR (1)
ZUMSK	CHAR (1)
GSBER	CHAR (4)
PARGB	CHAR (4)
MWSKZ	CHAR (2)
QSSKZ	CHAR (2)
PSWSL	CUKY (5)
VBUND	CHAR (6)
BEWAR	CHAR (3)
FDLEV	CHAR (2)
FDGRP	CHAR (10)
KDRS	CHAR (4)
AUFNR	CHAR (12)
VBELN	CHAR (10)
VBELZ	CHAR (10)
PSSKZ	NUMC (3)
FTEIN2	NUMC (4)
ANLN1	CHAR (12)
ANLN2	CHAR (4)
ANRWA	CHAR (1)
SAKNR	CHAR (10)
HKONT	CHAR (10)
KUNNR	CHAR (10)
LIFNR	CHAR (10)
ZLSCH	CHAR (1)
ZLSPR	CHAR (1)
HBKID	CHAR (5)
MWSK1	CHAR (2)
MWSK2	CHAR (2)
MWSK3	CHAR (2)
LZBKZ	CHAR (3)
LANDL	CHAR (3)
INFPU	CHAR (4)
MSCHL	CHAR (1)
MANSP	CHAR (1)
MABER	CHAR (2)
MATNR	CHAR (18)
WERKS	CHAR (4)
MEINS	UNIT (3)
ZAFMG	UNIT (3)
BPMNG	UNIT (3)
EBELN	CHAR (10)
EBELP	NUMC (5)
BWKEY	CHAR (4)
BWTAR	CHAR (10)
FGBLD	CHAR (4)
FGLLD	CHAR (3)
RSTGR	CHAR (3)
VNAME	CHAR (6)
RECID	CHAR (2)
EGRUP	CHAR (3)
STFNR	CHAR (10)
TXJCD	CHAR (15)
BTYPE	CHAR (2)
ETYPE	CHAR (3)
UZAWE	CHAR (2)
PRICT	CHAR (10)
KBLNR	CHAR (10)
KBLPOS	NUMC (3)
KKBER	CHAR (4)
GRICD	CHAR (2)
GRIRG	CHAR (3)
GTYP	CHAR (2)
JXSXP	CHAR (5)
PYCUR	CUKY (5)
BUPLA	CHAR (4)
SECCO	CHAR (4)
CESSION_KZ	CHAR (2)
PRTRD	DATS (8)
KOKRS	CHAR (4)
KOSTL	CHAR (10)
PRZNR	NUMC (12)
PAOBJNR	NUMC (10)
PAOBJNR2	NUMC (10)
PAOBJNR3	NUMC (10)
PAOBJNR4	NUMC (10)
PAOBJNR5	NUMC (10)
PAOBJNR6	NUMC (10)
PAOBJNR7	NUMC (10)
PAOBJNR8	NUMC (10)
PAOBJNR9	NUMC (10)
PAOBJNR10	NUMC (10)
ANLN1	CHAR (12)
ANLN2	CHAR (4)
AUFNR	CHAR (12)
EBELN	CHAR (10)
EBELP	NUMC (5)
ZEKKN	CHAR (2)
VBELN	CHAR (10)
VBELP	NUMC (6)
MATNR	CHAR (18)
WERKS	CHAR (4)
LIFNR	CHAR (10)
FKBER	CHAR (16)
STCEG	CHAR (20)
DRCRK	CHAR (1)
LDGRP	CHAR (4)
PROJK	NUMC (8)
EAUFN	NUMC (12)
EKKO_EBELN	CHAR (10)
EKPO_EBELP	NUMC (5)
J_1AIDTYP	CHAR (2)
J_1AINFT20	CHAR (50)
J_1BBRANCH	CHAR (4)
KBLK_BELNR	CHAR (10)
KBLP_BLPOS	NUMC (3)
KNA1_KUNNR	CHAR (10)
LFA1_LIFNR	CHAR (10)
MARA_MATNR	CHAR (18)
SECCODE_SECCODE	CHAR (4)
SKB1_SAKNR	CHAR (10)
T000_MANDT	CLNT (3)
T001_BUKRS	CHAR (4)
T001K_BWKEY	CHAR (4)
T001W_WERKS	CHAR (4)
T005_LAND1	CHAR (3)
T005S_BLAND	CHAR (3)
T006_MSEHI	UNIT (3)
T007A_MWSKZ	CHAR (2)
T008_ZAHLS	CHAR (1)
T012_HBKID	CHAR (5)
T012K_HKTID	CHAR (5)
T014_KKBER	CHAR (4)
T015L_LZBKZ	CHAR (3)
T035_GRUPP	CHAR (3)
T036_EBENE	CHAR (2)
T040_MSCHL	CHAR (1)
T040S_MANSP	CHAR (1)
T042F_UZAWE	CHAR (2)
T042Z_ZLSCH	CHAR (1)
T047M_MABER	CHAR (2)
T053R_RSTGR	CHAR (3)
T059Q_QSSKZ	CHAR (2)
T074U_UMSKZ	CHAR (1)
T149D_BWTAR	CHAR (10)
T856_TRTYP	CHAR (3)
T880_RCOMP	CHAR (6)
T8JA_BILIND	CHAR (2)
T8JE_ETYPE	CHAR (3)
T8JF_EGRUP	CHAR (3)
T8JJ_RECID	CHAR (2)
T8JV_VNAME	CHAR (6)
T8JW_GNBWA	CHAR (6)
T8SC_BSCHL	CHAR (2)
T8SL_CESSION_KZ	CHAR (2)
TCESSION_CESSION_KZ	CHAR (2)
TCURC_WAERS	CUKY (5)
TGSB_GSBER	CHAR (4)
TKA01_KOKRS	CHAR (4)
TTXJ_TXJCD	CHAR (15)
VBEP_ETENR	NUMC (4)
VBUK_VBELN	CHAR (10)
VBUP_POSNR	NUMC (6)

MMDA_IM_S_BSEG-ANLN2 = ANLA-ANLN2 (0..N) → **ANLA** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *ANLN1* CHAR (12), *ANLN2* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-ANLN1 = ANLH-ANLN1 (0..N) → **ANLH** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *ANLN1* CHAR (12))

MMDA_IM_S_BSEG-AUFNR = AUFK-AUFNR (0..N) → **AUFK** (*MANDT* CLNT (3), *AUFNR* CHAR (12))

MMDA_IM_S_BSEG-PPRCT = CEPC-PRCTR (0..N) → **CEPC** (*MANDT* CLNT (3), *PRCTR* CHAR (10), *DATBI* DATS (8), *KOKRS* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-EBELN = EKKO-EBELN (0..N) → **EKKO** (*MANDT* CLNT (3), *EBELN* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-EBELP = EKPO-EBELP (0..N) → **EKPO** (*MANDT* CLNT (3), *EBELN* CHAR (10), *EBELP* NUMC (5))

MMDA_IM_S_BSEG-GITYP = J_1ADTYP-J_1ADTYP (0..N) → **J_1ADTYP** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *J_1ADTYP* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-GRICD = J_1AGICD-J_1AGICD (0..N) → **J_1AGICD** (*MANDT* CLNT (3), *LAND1* CHAR (3), *J_1AGICD* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-IDXSP = J_1AINFT20-J_1AINDX (0..N) → **J_1AINFT20** (*MANDT* CLNT (3), *J_1AINDX* CHAR (50))

MMDA_IM_S_BSEG-BUPLA = J_1BBRANCH-BRANCH (0..N) → **J_1BBRANCH** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *BRANCH* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-KBLNR = KBLK-BELNR (0..N) → **KBLK** (*MANDT* CLNT (3), *BELNR* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-KBLPOS = KBLP-BLPOS (0..N) → **KBLP** (*MANDT* CLNT (3), *BELNR* CHAR (10), *BLPOS* NUMC (3))

MMDA_IM_S_BSEG-KUNNR = KNA1-KUNNR (0..N) → **KNA1** (*MANDT* CLNT (3), *KUNNR* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-VPTNR = KNA1-KUNNR (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-LIFNR = LFA1-LIFNR (0..N) → **LFA1** (*MANDT* CLNT (3), *LIFNR* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-MATNR = MARA-MATNR (0..N) → **MARA** (*MANDT* CLNT (3), *MATNR* CHAR (18))

MMDA_IM_S_BSEG-SECCO = SECCODE-SECCODE (0..N) → **SECCODE** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *SECCODE* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-HKONT = SKB1-SAKNR (0..N) → **SKB1** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *SAKNR* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-SAKNR = SKB1-SAKNR (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-MANDT = T000-MANDT (0..N) → **T000** (*MANDT* CLNT (3))

MMDA_IM_S_BSEG-ANFBU = T001-BUKRS (0..N) → **T001** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-BUKRS = T001-BUKRS (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-BWKEY = T001K-BWKEY (0..N) → **T001K** (*MANDT* CLNT (3), *BWKEY* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-WERKS = T001W-WERKS (0..N) → **T001W** (*MANDT* CLNT (3), *WERKS* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-FGBLD = T005-LAND1 (0..N) → **T005** (*MANDT* CLNT (3), *LAND1* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-EGLLD = T005-LAND1 (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-LANDL = T005-LAND1 (0..N) → **T005S** (*MANDT* CLNT (3), *LAND1* CHAR (3), *BLAND* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-GRIRG = T005S-BLAND (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-BPRME = T006-MSEHI (0..N) → **T006** (*MANDT* CLNT (3), *MSEHI* UNIT (3))

MMDA_IM_S_BSEG-ERFME = T006-MSEHI (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-MEINS = T006-MSEHI (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-MWSK1 = T007A-MWSKZ (0..N) → **T007A** (*MANDT* CLNT (3), *KALSM* CHAR (6), *MWSKZ* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-MWSK2 = T007A-MWSKZ (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-MWSK3 = T007A-MWSKZ (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-MWSKZ = T007A-MWSKZ (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-ZLSPR = T008-ZAHLS (0..N) → **T008** (*MANDT* CLNT (3), *ZAHLS* CHAR (1))

MMDA_IM_S_BSEG-HBKID = T012-HBKID (1..N) → **T012** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *HBKID* CHAR (5))

MMDA_IM_S_BSEG-HKTID = T012K-HKTID (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-KKBER = T014-KKBER (1..N) → **T012K** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *HBKID* CHAR (5), *HKTID* CHAR (5))

MMDA_IM_S_BSEG-LZBKZ = T015L-LZBKZ (0..N) → **T014** (*MANDT* CLNT (3), *KKBER* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-FDGRP = T035-GRUPP (0..N) → **T015L** (*MANDT* CLNT (3), *LZBKZ* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-FDLEV = T036-EBENE (0..N) → **T035** (*MANDT* CLNT (3), *GRUPP* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-MSCHL = T040-MSCHL (0..N) → **T036** (*MANDT* CLNT (3), *EBENE* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-MANSP = T040S-MANSP (0..N) → **T040** (*MANDT* CLNT (3), *MSCHL* CHAR (1))

MMDA_IM_S_BSEG-UZAWE = T042F-UZAWE (0..N) → **T040S** (*MANDT* CLNT (3), *MANSP* CHAR (1))

MMDA_IM_S_BSEG-ZLSCH = T042Z-ZLSCH (0..N) → **T042F** (*MANDT* CLNT (3), *UZAWE* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-MABER = T047M-MABER (0..N) → **T042Z** (*MANDT* CLNT (3), *LAND1* CHAR (3), *ZLSCH* CHAR (1))

MMDA_IM_S_BSEG-RSTGR = T053R-RSTGR (0..N) → **T047M** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *MABER* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-QSSKZ = T059Q-QSSKZ (0..N) → **T053R** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *RSTGR* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-UMSKZ = T074U-UMSKZ (0..N) → **T059Q** (*MANDT* CLNT (3), *LAND1* CHAR (3), *QSSKZ* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-ZUMSK = T074U-UMSKZ (0..N) → **T074U** (*MANDT* CLNT (3), *KOART* CHAR (1), *UMSKZ* CHAR (1))

MMDA_IM_S_BSEG-BWTAR = T149D-BWTAR (0..N) → **T149D** (*MANDT* CLNT (3), *BWTAR* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-BEWAR = T856-TRTYP (0..N) → **T856** (*MANDT* CLNT (3), *TRTYP* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-VBUND = T880-RCOMP (0..N) → **T880** (*MANDT* CLNT (3), *RCOMP* CHAR (6))

MMDA_IM_S_BSEG-BTYPE = T8JA-BILIND (0..N) → **T8JA** (*MANDT* CLNT (3), *BILIND* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-ETYPE = T8JE-ETYPE (0..N) → **T8JE** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *ETYPE* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-EGRUP = T8JF-EGRUP (0..N) → **T8JF** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *VNAME* CHAR (6), *EGRUP* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-RECID = T8JJ-RECID (0..N) → **T8JJ** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *RECID* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-VNAME = T8JV-VNAME (0..N) → **T8JV** (*MANDT* CLNT (3), *BUKRS* CHAR (4), *VNAME* CHAR (6))

MMDA_IM_S_BSEG-GNBWA = T8JW-BWASL (0..N) → **T8JW** (*MANDT* CLNT (3), *BWASL* CHAR (3))

MMDA_IM_S_BSEG-BSCHL = T8SL-BSCHL (0..N) → **T8SC** (*MANDT* CLNT (3), *BSCHL* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-CESSION_KZ = TCESSION-CESSION_KZ (0..N) → **T8SL** (*MANDT* CLNT (3), *CESSION_KZ* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-PSWSL = TCURC-WAERS (0..N) → **TCESSION** (*CLIENT* CLNT (3), *COMPANY* CHAR (4), *CESSION_KZ* CHAR (2))

MMDA_IM_S_BSEG-PYCUR = TCURC-WAERS (0..N) → **TCURC** (*MANDT* CLNT (3), *WAERS* CUKY (5))

MMDA_IM_S_BSEG-GSBER = TGSB-GSBER (0..N) → **TGSB** (*MANDT* CLNT (3), *GSBER* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-PARGB = TGSB-GSBER (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-KOKRS = TKA01-KOKRS (0..N) → **TKA01** (*MANDT* CLNT (3), *KOKRS* CHAR (4))

MMDA_IM_S_BSEG-TXJCD = TTXJ-TXJCD (0..N) → **TTXJ** (*MANDT* CLNT (3), *KALSM* CHAR (6), *TXJCD* CHAR (15))

MMDA_IM_S_BSEG-ETENZ = VBEP-ETENR (0..N) → **VBEP** (*MANDT* CLNT (3), *VBELN* CHAR (10), *POSNR* NUMC (6), *ETENR* NUMC (4))

MMDA_IM_S_BSEG-VBELZ = VBUK-VBELN (0..N) → **VBUK** (*MANDT* CLNT (3), *VBELN* CHAR (10))

MMDA_IM_S_BSEG-VBELN = VBUK-VBELN (0..N)

MMDA_IM_S_BSEG-POSNZ = VBUP-POSNR (0..N) → **VBUP** (*MANDT* CLNT (3), *VBELN* CHAR (10), *POSNR* NUMC (6))