SAP ABAP table MSEGEXT {Message Extended with Material Document Header Data}

MSEGEXT
- *BWART* [CHAR (3)]
- *MATNR* [CHAR (18)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- *LGORT* [CHAR (4)]
- *CHARG* [CHAR (10)]
- *SOBKZ* [CHAR (1)]
- *LIFNR* [CHAR (10)]
- *KUNNR* [CHAR (10)]
- *KDAUF* [CHAR (10)]
- *WAERS* [CUKY (5)]
- *BWTAR* [CHAR (10)]
- *MEINS* [UNIT (3)]
- *ERFME* [UNIT (3)]
- *BPRME* [UNIT (3)]
- *EBELN* [CHAR (10)]
- *EBELP* [NUMC (5)]
- *GSBER* [CHAR (4)]
- *KOKRS* [CHAR (4)]
- *PARGB* [CHAR (4)]
- *PARBU* [CHAR (4)]
- *KOSTL* [CHAR (10)]
- *AUFNR* [CHAR (12)]
- *ANLN1* [CHAR (12)]
- *ANLN2* [CHAR (4)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *UMMAT* [CHAR (18)]
- *UMWRK* [CHAR (4)]
- *UMLGO* [CHAR (4)]
- *UMCHA* [CHAR (10)]
- *UMBAR* [CHAR (10)]
- *UMSOK* [CHAR (1)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- *LGTYP* [CHAR (3)]
- *LGPLA* [CHAR (10)]
- *BWLVS* [NUMC (3)]
- *TBNUM* [NUMC (10)]
- *GRUND* [NUMC (4)]
- *EVERS* [CHAR (2)]
- *EVERE* [CHAR (2)]
- *NPLNR* [CHAR (12)]
- *VPTNR* [CHAR (10)]
- *FIPOS* [CHAR (14)]
- *SAKTO* [CHAR (10)]
- *LSMEH* [UNIT (3)]
- *MWSKZ* [CHAR (2)]
- *TXJCD* [CHAR (15)]
- *BEMOT* [CHAR (2)]

MSEGEXT-ANLN2 = ANLA-ANLN2 — 0..N

ANLA
- MANDT [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *ANLN1* [CHAR (12)]
- ANLN2 [CHAR (4)]

MSEGEXT-ANLN1 = ANLH-ANLN1 — 0..N

ANLH
- MANDT [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- ANLN1 [CHAR (12)]

MSEGEXT-AUFNR = AUFK-AUFNR — 0..N

MSEGEXT-NPLNR = AUFK-AUFNR — 0..N

AUFK
- *MANDT* [CLNT (3)]
- AUFNR [CHAR (12)]

MSEGEXT-KOSTL = CSKS-KOSTL — 0..N

CSKS
- MANDT [CLNT (3)]
- *KOKRS* [CHAR (4)]
- KOSTL [CHAR (10)]
- DATBI [DATS (8)]

MSEGEXT-EBELN = EKKO-EBELN — 0..N

EKKO
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EBELN [CHAR (10)]

MSEGEXT-EBELP = EKPO-EBELP — 0..N

EKPO
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *EBELN* [CHAR (10)]
- EBELP [NUMC (5)]

MSEGEXT-FIPOS = FMFPO-FIPOS — 0..N

FMFPO
- *MANDT* [CLNT (3)]
- FIKRS [CHAR (4)]
- FIPOS [CHAR (14)]
- DATBIS [DATS (8)]

MSEGEXT-KUNNR = KNA1-KUNNR — 0..N

MSEGEXT-VPTNR = KNA1-KUNNR — 0..N

KNA1
- *MANDT* [CLNT (3)]
- KUNNR [CHAR (10)]

MSEGEXT-LGPLA = LAGP-LGPLA — 0..N

LAGP
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- *LGTYP* [CHAR (3)]
- LGPLA [CHAR (10)]

MSEGEXT-LIFNR = LFA1-LIFNR — 0..N

LFA1
- *MANDT* [CLNT (3)]
- LIFNR [CHAR (10)]

MSEGEXT-TBNUM = LTBK-TBNUM — 0..N

LTBK
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- TBNUM [NUMC (10)]

MSEGEXT-MATNR = MARA-MATNR — 0..N

MSEGEXT-UMMAT = MARA-MATNR — 0..N

MARA
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MATNR [CHAR (18)]

MSEGEXT-CHARG = MCHA-CHARG — 0..N

MSEGEXT-UMCHA = MCHA-CHARG — 0..N

MCHA
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *MATNR* [CHAR (18)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- *CHARG* [CHAR (10)]

MSEGEXT-SAKTO = SKA1-SAKNR — 0..N

SKA1
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *KTOPL* [CHAR (4)]
- SAKNR [CHAR (10)]

MSEGEXT-BUKRS = T001-BUKRS — 0..N

MSEGEXT-PARBU = T001-BUKRS — 0..N

T001
- *MANDT* [CLNT (3)]
- BUKRS [CHAR (4)]

MSEGEXT-LGORT = T001L-LGORT — 0..N

MSEGEXT-UMLGO = T001L-LGORT — 0..N

T001L
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *WERKS* [CHAR (4)]
- LGORT [CHAR (4)]

MSEGEXT-UMWRK = T001W-WERKS — 0..N

MSEGEXT-WERKS = T001W-WERKS — 0..N

MSEGEXT-BPRME = T006-MSEHI — 0..N

T001W
- *MANDT* [CLNT (3)]
- WERKS [CHAR (4)]

MSEGEXT-ERFME = T006-MSEHI — 0..N

MSEGEXT-LSMEH = T006-MSEHI — 1..N

MSEGEXT-MEINS = T006-MSEHI — 1..N

T006
- *MANDT* [CLNT (3)]
- MSEHI [UNIT (3)]

MSEGEXT-MWSKZ = T007A-MWSKZ — 0..N

T007A
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *KALSM* [CHAR (6)]
- MWSKZ [CHAR (2)]

MSEGEXT-EVERS = T027A-EVERS — 0..N

T027A
- *MANDT* [CLNT (3)]
- EVERS [CHAR (2)]

MSEGEXT-EVERE = T027C-EVERE — 0..N

T027C
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *EVERS* [CHAR (2)]
- EVERE [CHAR (2)]

MSEGEXT-SOBKZ = T148-SOBKZ — 0..N

MSEGEXT-UMSOK = T148-SOBKZ — 0..N

T148
- MANDT [CLNT (3)]
- SOBKZ [CHAR (1)]

MSEGEXT-BWTAR = T149D-BWTAR — 0..N

MSEGEXT-UMBAR = T149D-BWTAR — 0..N

T149D
- *MANDT* [CLNT (3)]
- BWTAR [CHAR (10)]

MSEGEXT-BWART = T156-BWART — 0..N

T156
- *MANDT* [CLNT (3)]
- BWART [CHAR (3)]

MSEGEXT-GRUND = T157D-GRUND — 0..N

T157D
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *BWART* [CHAR (3)]
- GRUND [NUMC (4)]

MSEGEXT-LGNUM = T300-LGNUM — 0..N

T300
- MANDT [CLNT (3)]
- LGNUM [CHAR (3)]

MSEGEXT-LGTYP = T301-LGTYP — 0..N

T301
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- LGTYP [CHAR (3)]

MSEGEXT-BWLVS = T333-BWLVS — 0..N

T333
- MANDT [CLNT (3)]
- *LGNUM* [CHAR (3)]
- BWLVS [NUMC (3)]

MSEGEXT-BEMOT = TBMOT-BEMOT — 0..N

TBMOT
- MANDT [CLNT (3)]
- BEMOT [CHAR (2)]

MSEGEXT-WAERS = TCURC-WAERS — 0..N

TCURC
- MANDT [CLNT (3)]
- WAERS [CUKY (5)]

MSEGEXT-GSBER = TGSB-GSBER — 0..N

MSEGEXT-PARGB = TGSB-GSBER — 0..N

TGSB
- MANDT [CLNT (3)]
- GSBER [CHAR (4)]

MSEGEXT-KOKRS = TKA01-KOKRS — 0..N

TKA01
- *MANDT* [CLNT (3)]
- KOKRS [CHAR (4)]

MSEGEXT-TXJCD = TTXJ-TXJCD — 0..N

TTXJ
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *KALSM* [CHAR (6)]
- TXJCD [CHAR (15)]

MSEGEXT-KDAUF = VBUK-VBELN — 0..N

VBUK
- *MANDT* [CLNT (3)]
- VBELN [CHAR (10)]