SAP ABAP table OIJ_RDHEAD {Stock Projection header}


OIJ_RDHEAD-MATNR = MARA-MATNR
MARA
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
OIJ_RDHEAD-SOCNR = OIISOCK-SOCNR
OIISOCK
MANDT [CLNT (3)]
SOCNR [CHAR (20)]
OIJ_RDHEAD-COVPROF = OIJCOV-COVPROF
OIJCOV
MANDT [CLNT (3)]
COVPROF [CHAR (3)]
OIJ_RDHEAD-FCPRF = OIJFCPRF-FCPRF
OIJFCPRF
MANDT [CLNT (3)]
FCPRF [CHAR (3)]
OIJ_RDHEAD-LOCID = OIJLOC-LOCID
OIJLOC
MANDT [CLNT (3)]
LOCID [CHAR (10)]
OIJ_RDHEAD-SLOCID = OIJLOC-LOCID
OIJ_RDHEAD-CALPROF = OIJSCAL-CALPROF
OIJSCAL
MANDT [CLNT (3)]
CALPROF [CHAR (3)]
OIJ_RDHEAD
MANDT [CLNT (3)]
TSYST [CHAR (10)]
LOCID [CHAR (10)]
MATNR [CHAR (18)]
CHARG [CHAR (10)]
SOCNR [CHAR (20)]
SPTYPE [CHAR (5)]
RDUOM [UNIT (3)]
SRCTYPE [CHAR (1)]
PLCAL [CHAR (3)]
DATUOM [UNIT (3)]
PTSYST [CHAR (10)]
PLUOM [UNIT (3)]
CYCUOM [UNIT (3)]
INVUOM [UNIT (3)]
STSYST [CHAR (10)]
SLOCID [CHAR (10)]
OFFUOM [UNIT (3)]
COVPROF [CHAR (3)]
CALPROF [CHAR (3)]
FACTORY [CHAR (2)]
SFTTYPE [CHAR (3)]
TGTTYPE [CHAR (3)]
FCCAL [CHAR (2)]
FCPRF [CHAR (3)]
OIJ_RDHEAD-SFTTYPE = OIJSFTYP-SFTTYPE
OIJSFTYP
MANDT [CLNT (3)]
SFTTYPE [CHAR (3)]
SPRAS [LANG (1)]
OIJ_RDHEAD-SRCTYPE = OIJSRCTYPE-SRCTYPE
OIJSRCTYPE
MANDT [CLNT (3)]
SRCTYPE [CHAR (1)]
OIJ_RDHEAD-TGTTYPE = OIJTGTYP-TGTTYPE
OIJTGTYP
MANDT [CLNT (3)]
TGTTYPE [CHAR (3)]
OIJ_RDHEAD-PTSYST = OIJTS-TSYST
OIJ_RDHEAD-STSYST = OIJTS-TSYST
OIJ_RDHEAD-TSYST = OIJTS-TSYST
OIJTS
MANDT [CLNT (3)]
TSYST [CHAR (10)]
OIJ_RDHEAD-SPTYPE = OIJ_SPTYPES-SPTYPE
OIJ_SPTYPES
MANDT [CLNT (3)]
SPTYPE [CHAR (5)]
OIJ_RDHEAD-MANDT = T000-MANDT
OIJ_RDHEAD-CYCUOM = T006-MSEHI
OIJ_RDHEAD-DATUOM = T006-MSEHI
T000
MANDT [CLNT (3)]
OIJ_RDHEAD-INVUOM = T006-MSEHI
OIJ_RDHEAD-OFFUOM = T006-MSEHI
T006
MANDT [CLNT (3)]
MSEHI [UNIT (3)]
OIJ_RDHEAD-PLUOM = T006-MSEHI
OIJ_RDHEAD-RDUOM = T006-MSEHI
OIJ_RDHEAD-FACTORY = TFACD-IDENT
OIJ_RDHEAD-FCCAL = TFACD-IDENT
TFACD
IDENT [CHAR (2)]
1
0..N
0..N
1
1
1