SAP ABAP table P1018_EXP {Infotype 1018 Expanded}


CSKS
MANDT [CLNT (3)]
KOKRS [CHAR (4)]
KOSTL [CHAR (10)]
DATBI [DATS (8)]
P1018_EXP-KOSTL = CSKS-KOSTL
0..N
T000
MANDT [CLNT (3)]
P1018_EXP-MANDT = T000-MANDT
0..N
T001
MANDT [CLNT (3)]
BUKRS [CHAR (4)]
P1018_EXP-BUKRS = T001-BUKRS
0..N
T5D7C
MANDT [CLNT (3)]
DAKAT [CHAR (2)]
DART [CHAR (2)]
ENDDA [DATS (8)]
P1018_EXP-DART = T5D7C-DART
1..N
T5D7E
MANDT [CLNT (3)]
DAKAT [CHAR (2)]
DART [CHAR (2)]
UDART [CHAR (2)]
ENDDA [DATS (8)]
P1018_EXP-UDART = T5D7E-UDART
1..N
P1018_EXP
MANDT [CLNT (3)]
PLVAR [CHAR (2)]
OTYPE [CHAR (2)]
INFTY [CHAR (4)]
SUBTY [CHAR (4)]
ISTAT [CHAR (1)]
BUKRS [CHAR (4)]
GSBER [CHAR (4)]
KOKRS [CHAR (4)]
KOSTL [CHAR (10)]
DART [CHAR (2)]
UDART [CHAR (2)]
T778O
MANDT [CLNT (3)]
OTYPE [CHAR (2)]
P1018_EXP-OTYPE = T778O-OTYPE
0..N
P1018_EXP-PLVAR = T778P-PLVAR
T778P
MANDT [CLNT (3)]
PLVAR [CHAR (2)]
P1018_EXP-ISTAT = T778S-ISTAT
0..N
T778S
MANDT [CLNT (3)]
ISTAT [CHAR (1)]
P1018_EXP-INFTY = T778T-INFTY
0..N
T778T
MANDT [CLNT (3)]
INFTY [CHAR (4)]
P1018_EXP-SUBTY = T778U-SUBTY
0..N
T778U
MANDT [CLNT (3)]
INFTY [CHAR (4)]
SUBTY [CHAR (4)]
P1018_EXP-GSBER = TGSB-GSBER
0..N
TGSB
MANDT [CLNT (3)]
GSBER [CHAR (4)]
P1018_EXP-KOKRS = TKA01-KOKRS
0..N
TKA01
MANDT [CLNT (3)]
KOKRS [CHAR (4)]
0..N
1
0..N
0..N
0..N