SAP ABAP table QAPP {Inspection point}


QAPP
MANDT [CLNT (3)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]
VORGLFNR [NUMC (8)]
PROBENR [NUMC (6)]
TEILLOS [NUMC (6)]
MENGENEINH [UNIT (3)]
EQUNR [CHAR (18)]
TPLNR [CHAR (30)]
PHYNR [CHAR (12)]
VKATART [CHAR (1)]
VWERKS [CHAR (4)]
VAUSWAHLMG [CHAR (8)]
VCODEGRP [CHAR (8)]
VCODE [CHAR (4)]
EQUI
MANDT [CLNT (3)]
EQUNR [CHAR (18)]
QAPP-EQUNR = EQUI-EQUNR
0..N
IFLOT
MANDT [CLNT (3)]
TPLNR [CHAR (30)]
QAPP-TPLNR = IFLOT-TPLNR
0..N
QALS
MANDANT [CLNT (3)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]
QAPP-PRUEFLOS = QALS-PRUEFLOS
0..N
QALT
MANDANT [CLNT (3)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]
TEILLOS [NUMC (6)]
QAPP-TEILLOS = QALT-TEILLOS
0..N
QASV
MANDANT [CLNT (3)]
PRUEFLOS [NUMC (12)]
VORGLFNR [NUMC (8)]
MERKNR [NUMC (4)]
PROBENR [NUMC (6)]
QAPP-PROBENR = QASV-PROBENR
0..N
QPAM
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
KATALOGART [CHAR (1)]
AUSWAHLMG [CHAR (8)]
QAPP-VAUSWAHLMG = QPAM-AUSWAHLMGE
0..N
QPCD
MANDT [CLNT (3)]
KATALOGART [CHAR (2)]
CODEGRUPPE [CHAR (8)]
CODE [CHAR (4)]
QAPP-VCODE = QPCD-CODE
0..N
QAPP-VCODEGRP = QPGR-CODEGRUPPE
QPGR
MANDT [CLNT (3)]
KATALOGART [CHAR (2)]
CODEGRUPPE [CHAR (8)]
QAPP-PHYNR = QPRS-PHYNR
0..N
QPRS
MANDT [CLNT (3)]
PHYNR [CHAR (12)]
QAPP-MANDT = T000-MANDT
0..N
T000
MANDT [CLNT (3)]
QAPP-VWERKS = T001W-WERKS
0..N
T001W
MANDT [CLNT (3)]
WERKS [CHAR (4)]
QAPP-MENGENEINH = T006-MSEHI
0..N
T006
MANDT [CLNT (3)]
MSEHI [UNIT (3)]
QAPP-VKATART = TQ15-KATALOGART
0..N
TQ15
MANDT [CLNT (3)]
KATALOGART [CHAR (2)]
0..N
{0,1}
1
{0,1}
1
{0,1}
1