SAP ABAP table RCUCO {IOTAB Maintenance Tab. CUCO}


RCUCO
AENNR [CHAR (12)]
APIDB [CHAR (4)]
APIDS [CHAR (4)]
CAPID [CHAR (4)]
CLINT [NUMC (10)]
KAPPL [CHAR (2)]
KLART [CHAR (3)]
KSCHL [CHAR (4)]
KVEWE [CHAR (1)]
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
RFAEN [CHAR (12)]
SICHT [CHAR (1)]
STATUS [CHAR (1)]
A_LANGU [LANG (1)]
RCUCO-AENNR = AENR-AENNR
RCUCO-RFAEN = AENR-AENNR
RCUCO-CLINT = KLAH-CLINT
RCUCO-MATNR = MARA-MATNR
RCUCO-MANDT = T000-MANDT
RCUCO-A_LANGU = T002-SPRAS
RCUCO-KAPPL = T681A-KAPPL
RCUCO-KVEWE = T681V-KVEWE
RCUCO-KSCHL = T685-KSCHL
RCUCO-APIDB = TC04-CAPID
RCUCO-APIDS = TC04-CAPID
RCUCO-CAPID = TC04-CAPID
RCUCO-KLART = TCLA-KLART
RCUCO-SICHT = TCLS-SICHT
RCUCO-STATUS = TCUOS-STATUS
AENR
MANDT [CLNT (3)]
AENNR [CHAR (12)]
KLAH
MANDT [CLNT (3)]
CLINT [NUMC (10)]
MARA
MANDT [CLNT (3)]
MATNR [CHAR (18)]
T000
MANDT [CLNT (3)]
T002
SPRAS [LANG (1)]
T681A
KAPPL [CHAR (2)]
T681V
KVEWE [CHAR (1)]
T685
MANDT [CLNT (3)]
KVEWE [CHAR (1)]
KAPPL [CHAR (2)]
KSCHL [CHAR (4)]
TC04
MANDT [CLNT (3)]
CAPID [CHAR (4)]
TCLA
MANDT [CLNT (3)]
KLART [CHAR (3)]
TCLS
MANDT [CLNT (3)]
KLART [CHAR (3)]
SICHT [CHAR (1)]
TCUOS
MANDT [CLNT (3)]
OBTAB [CHAR (30)]
STATUS [CHAR (1)]
0..N
1
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
1
1
1
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N
0..N