SAP ABAP table REPRC_RENTAL_UNIT_PART {Partner zur ME}

REPRC_RENTAL_UNIT_PART
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *SWENR* [CHAR (8)]
- *SGRNR* [CHAR (8)]
- *SGENR* [CHAR (8)]
- *SGEBSWENR* [CHAR (8)]
- *SGEBSMENR* [CHAR (8)]
- *SNUNR* [NUMC (4)]
- *SGEBT* [CHAR (2)]
- *SBWNR* [NUMC (7)]
- *XAUSTKL* [NUMC (2)]
- *XLAGE* [NUMC (2)]
- *RPROZGRD* [CHAR (2)]
- *RBELBIND* [CHAR (4)]
- *RLIFT* [NUMC (2)]
- *RMEDIEN* [NUMC (3)]
- *RWASSER* [NUMC (2)]
- *RLGESCH* [CHAR (2)]
- *SADRME* [NUMC (10)]
- *SNKS* [CHAR (22)]
- *PRCTR* [CHAR (10)]
- *PROFL* [CHAR (6)]
- *KOKRS* [CHAR (4)]
- *SSTOCKW* [NUMC (3)]
- *SSTCKBIS* [NUMC (3)]
- *GSBER* [CHAR (4)]
- *KOEIGR* [CHAR (10)]
- *SGRUNDB* [NUMC (8)]
- *REFANG* [CHAR (13)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-PRCTR = CEPC-PRCTR (0..N)

CEPC
- *MANDT* [CLNT (3)]
- PRCTR [CHAR (10)]
- DATBI [DATS (8)]
- *KOKRS* [CHAR (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SNKS = ONR00-OBJNR (0..N)

ONR00
- *MANDT* [CLNT (3)]
- OBJNR [CHAR (22)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SADRME = SANO1-OBJNR ({0,1})

SANO1
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *ADRNR* [CHAR (10)]
- OBJNR [NUMC (10)]
- *OBTYP* [NUMC (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-BUKRS = T001-BUKRS (0..N)

T001
- *MANDT* [CLNT (3)]
- BUKRS [CHAR (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-GSBER = TGSB-GSBER (0..N)

TGSB
- MANDT [CLNT (3)]
- GSBER [CHAR (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SNUNR = TIV01-SNUNR (0..N)

TIV01
- *MANDT* [CLNT (3)]
- SNUNR [NUMC (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGEBT = TIV12-SGEBT (0..N)

TIV12
- MANDT [CLNT (3)]
- SGEBT [CHAR (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-XLAGE = TIV22-SLAGK (0..N)

TIV22
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *SMIETSP* [CHAR (6)]
- SLAGK [NUMC (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-XAUSTKL = TIV23-SMKLASS (0..N)

TIV23
- MANDT [CLNT (3)]
- *SMIETSP* [CHAR (6)]
- SMKLASS [NUMC (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RBELBIND = TIV31-RBELBIND (0..N)

TIV31
- MANDT [CLNT (3)]
- RBELBIND [CHAR (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RLIFT = TIV32-RLIFT (0..N)

TIV32
- MANDT [CLNT (3)]
- RLIFT [NUMC (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RMEDIEN = TIV33-RMEDIEN (0..N)

TIV33
- MANDT [CLNT (3)]
- RMEDIEN [NUMC (3)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RWASSER = TIV34-RWASSER (0..N)

TIV34
- MANDT [CLNT (3)]
- RWASSER [NUMC (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SSTCKBIS = TIV37-SSTOCKW ({0,1})
REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SSTOCKW = TIV37-SSTOCKW ({0,1})

TIV37
- MANDT [CLNT (3)]
- SSTOCKW [NUMC (3)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RLGESCH = TIV38-RLGESCH (0..N)

TIV38
- MANDT [CLNT (3)]
- RLGESCH [CHAR (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-RPROZGRD = TIV43-RPROZGRD (0..N)

TIV43
- MANDT [CLNT (3)]
- RPROZGRD [CHAR (2)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-KOEIGR = TIVC6-KOEIGR (0..N)

TIVC6
- MANDT [CLNT (3)]
- KOEIGR [CHAR (10)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-KOKRS = TKA01-KOKRS (0..N)

TKA01
- *MANDT* [CLNT (3)]
- KOKRS [CHAR (4)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-PROFL = TKB1A-APROF (0..N)

TKB1A
- *MANDT* [CLNT (3)]
- APROF [CHAR (6)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGRUNDB = VIGBUCH-SGRUNDB (0..N)

VIGBUCH
- *MANDT* [CLNT (3)]
- SGRUNDB [NUMC (8)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGEBSMENR = VIMI01-SMENR (0..N)

VIMI01
- MANDT [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *SWENR* [CHAR (8)]
- SMENR [CHAR (8)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SBWNR = VIMI11-SBWNR (0..N)

VIMI11
- *MANDT* [CLNT (3)]
- SBWNR [NUMC (7)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-REFANG = VIMI33-SMVANG (1)

VIMI33
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- SMVANG [CHAR (13)]
- *SWENR* [CHAR (8)]
- *SMENR* [CHAR (8)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGEBSWENR = VIOB01-SWENR (0..N)

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SWENR = VIOB01-SWENR (0..N)

VIOB01
- *MANDT* [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- SWENR [CHAR (8)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGRNR = VIOB02-SGRNR (0..N)

VIOB02
- MANDT [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *SWENR* [CHAR (8)]
- SGRNR [CHAR (8)]

REPRC_RENTAL_UNIT_PART-SGENR = VIOB03-SGENR (0..N)

VIOB03
- MANDT [CLNT (3)]
- *BUKRS* [CHAR (4)]
- *SWENR* [CHAR (8)]
- SGENR [CHAR (8)]