

SAP ABAP table RJV08LFNGV {IS-PSD: Internal Structure for Delivery Update in Planning}

RJV08LFNGV-BEZUGSTYP = JDTBEZTYP-BEZTYP

0..N

| JDTBEZTYP |
|--------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>DRERTR</u> [CHAR (8)] |
| <u>PVATRA</u> [CHAR (8)] |
| <u>BEZTYP</u> [CHAR (2)] |

RJV08LFNGV-DRERZTAT = JDTDREZ-DRERZ

0..N

| JDTDREZ |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>DRERZ</u> [CHAR (8)] |

RJV08LFNGV-PVATAT = JDTPVA-PVA

0..N

| JDTPVA |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>DRERZ</u> [CHAR (8)] |
| <u>PVA</u> [CHAR (8)] |

RJV08LFNGV-VAUSGB = JDTVAUSGB-VAUSGB

0..N

| JDTVAUSGB |
|---------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VAUSGB</u> [CHAR (10)] |

RJV08LFNGV-BEABLST = JRTBEABST-BEABLST

0..N

| JRTBEABST |
|----------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>BEABLST</u> [CHAR (10)] |

RJV08LFNGV-GEOEINTAT = JSTGEOEINH-GEOEIN

0..N

| JSTGEOEINH |
|---------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>GEOEIN</u> [CHAR (10)] |

RJV08LFNGV-ANZEIGENAUSST = JVTANZAUS-ANZEIGENAUSST

0..N

| JVTANZAUS |
|---------------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VAUSGBTRAE</u> [CHAR (10)] |
| <u>ANZEIGENAUSST</u> [NUMC (3)] |

RJV08LFNGV-BEZIRKTAT = JVTBEZIRK-BEZIRK

0..N

| JVTBEZIRK |
|---------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>BEZIRK</u> [CHAR (10)] |

RJV08LFNGV-BEZRUNDTAT = JVTBEZRND-BEZRUNDE

0..N

| JVTBEZRND |
|-----------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>BEZIRK</u> [CHAR (10)] |
| <u>BEZRUNDE</u> [CHAR (10)] |

RJV08LFNGV-BEILGAUSST = JVTBLGAUS-BEILGAUSST

0..N

| JVTBLGAUS |
|-------------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VAUSGBTRAE</u> [CHAR (10)] |
| <u>BEILGAUSST</u> [NUMC (3)] |

RJV08LFNGV-LFBNRAUF = JVTLIEFBAR-LIEFBARNR

0..N

| JVTLIEFBAR |
|-----------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>LIEFBARNR</u> [CHAR (9)] |

RJV08LFNGV-LFBNRVBR = JVTLIEFBAR-LIEFBARNR

0..N

RJV08LFNGV-MEDIAISSUE = MARA-MATNR

0..N

| MARA |
|--------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>MATNR</u> [CHAR (18)] |

RJV08LFNGV-MANDT = T000-MANDT

0..N

| T000 |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |

RJV08LFNGV-DRUCKEREI = T001W-WERKS

0..N

| T001W |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>WERKS</u> [CHAR (4)] |

RJV08LFNGV-EKORG = T024E-EKORG

0..N

| T024E |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>EKORG</u> [CHAR (4)] |

RJV08LFNGV-KNDGRUPPE = T151-KDGRP

0..N

| T151 |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>KDGRP</u> [CHAR (2)] |

RJV08LFNGV-LFARTLOG = TJV01-LIEFERART

0..N

| TJV01 |
|-----------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>LIEFERART</u> [CHAR (2)] |

RJV08LFNGV-LFARTTAT = TJV01-LIEFERART

0..N

RJV08LFNGV-VSAUSSTART = TJV09-VSAUSSTART

0..N

| TJV09 |
|------------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VSAUSSTART</u> [CHAR (2)] |

RJV08LFNGV-STAF0 = TMCB-STAF0

0..N

| TMCB |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>STAF0</u> [CHAR (6)] |

RJV08LFNGV-VKORG = TVKO-VKORG

0..N

| TVKO |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VKORG</u> [CHAR (4)] |

RJV08LFNGV-VTWEG = TVTW-VTWEG

0..N

| TVTW |
|-------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VTWEG</u> [CHAR (2)] |

| RJV08LFNGV |
|---------------------------------|
| <u>MANDT</u> [CLNT (3)] |
| <u>VAUSGB</u> [CHAR (10)] |
| <u>BEILGAUSST</u> [NUMC (3)] |
| <u>ANZEIGENAUSST</u> [NUMC (3)] |
| <u>BEZUGSTYP</u> [CHAR (2)] |
| <u>DRERZTAT</u> [CHAR (8)] |
| <u>PVATAT</u> [CHAR (8)] |
| <u>MEDIAISSUE</u> [CHAR (18)] |
| <u>BEZIRKTAT</u> [CHAR (10)] |
| <u>GEOEINTAT</u> [CHAR (10)] |
| <u>BEABLST</u> [CHAR (10)] |
| <u>VSAUSSTART</u> [CHAR (2)] |
| <u>LFBNRAUF</u> [CHAR (9)] |
| <u>LFBNRVBR</u> [CHAR (9)] |
| <u>LFARTTAT</u> [CHAR (2)] |
| <u>KNDGRUPPE</u> [CHAR (2)] |
| <u>VKORG</u> [CHAR (4)] |
| <u>VTWEG</u> [CHAR (2)] |
| <u>EKORG</u> [CHAR (4)] |
| <u>DRUCKEREI</u> [CHAR (4)] |
| <u>LFARTLOG</u> [CHAR (2)] |
| <u>BEZRUNDTAT</u> [CHAR (10)] |
| <u>STAF0</u> [CHAR (6)] |

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N

0..N